

Vacuno: Carga y Descarga




Preparación para la carga: '¿Qué hacer?'

- 1 **Revise** la 'Guía para el conductor de transporte de animales vivos: ¿estás preparado?'. En caso de cualquier duda o situación de emergencia, solicite asesoramiento veterinario
- 2 Verifique **el número y la aptitud** del ganado a cargar (tamaño, peso y aptitud para el transporte). Para el control de la aptitud, utilice '[Guías prácticas para evaluar el estado físico de los bovinos adultos](#)'
- 3 Prepare **un plan de carga**, teniendo en cuenta la cantidad de ganado, peso, sexo, presencia de cuernos. Los animales sexualmente maduros deben ser manipulados y transportados separadamente
- 4 Abra las **aperturas laterales** del camión para ventilar durante la carga
- 5 El conductor/asistente ajusta la **rampa de carga** del camión al muelle. Evite los huecos y haga la pendiente lo más baja posible (máx. 36% or 20° para terneros, máx. 50% o 26° para vacuno adulto)
- 6 Si no hay muelle de carga, organice un **circuito de caga curvado o angulado** (pasillos sólidos, altura para adultos: 1,7 m) cerca del vehículo
- 7 Esparza **paja en la zona de carga** para evitar resbalones y reflejos
- 8 Compruebe que en el circuito no hay **obstáculos** físicos o visuales
- 9 La carga debe hacerse **calmada y suavemente**



Listos para la carga!



Todos los animales deben poder estar de pie o tumbados al mismo tiempo. Mantenga unos 20 cm por encima del hombro del ganado para obtener un flujo de aire óptimo




Espacio disponible

Categorías	Peso medio	Superficie mínima / animal (m ²)
Terneros pequeños	50	0.30 to 0.40
Terneros medianos	110	0.40 to 0.70
Terneros pesados	200	0.70 to 0.95
Ganado mediano	325	0.95 to 1.30
Ganado pesado	550	1.30 to 1.60
Ganado muy pesado	>700	> 1.60




Carga

1. Permita que la carga sea **a la velocidad normal de caminar** del ganado
2. Maneje al ganado en **grupos** (5 adultos, 10 – 15 terneros)
3. **Limite el ruido** para minimizar el estrés
4. Lo mejor es descargar los **terneros** con **ayuda individual**
5. Tenga en cuenta la **visión** específica del ganado: posicionarse en medio para que el animal avance



Binocular vision Reduced vision
Monocular vision Blind zone



Qué hacer si el ganado se detiene y se niega a moverse,

- El ruido debe ser limitado. Evite gritar; el ganado es muy sensible
- Deje que el ganado se calme y compruebe que es apto para el transporte
- Compruebe si hay obstáculos, reflejos u otros problemas que puedan asustarlos y corríjalos. ¿Imposible? De tiempo al ganado para acostumbrarse a superar el obstáculo. Corrija el problema antes de la siguiente (des) carga
- Utilice métodos pasivos para mover el ganado (por ejemplo, estimule tranquilamente a los animales por el uso suave de madera, palo de plástico)
- Estimule al animal para que se mueva silbando o hablando. Nunca golpee al animal!
- Las picas eléctricas se evitarán en la medida de lo posible y se utilizarán únicamente en ganado adulto, cuando nada les haga avanzar (no más de 1 segundo). Únicamente utilizarlos en los lados externos de los cuartos traseros



Descarga

1. En caso de **retraso en la descarga**, asegure la buena ventilación en el vehículo parado (persianas laterales abiertas, use ventilación forzada si puede, estacione el vehículo en la sombra)
2. Utilice la anchura máxima del **pasillo** y la iluminación apropiada para la descarga a la llegada
3. **Descargue** al ganado en **lotes** adaptados al tamaño del rebaño en el lugar de llegada
4. Si un animal **no es apto** a la llegada, asegúrese de aislarlo y darle un tratamiento prioritario
5. Utilice los mismos **métodos pasivos** para mover animales, como se describe en '*Carga*'
6. Si todos los animales están descargados, **limpie y desinfecte** completamente el vehículo
7. Devuelva la **hoja de ruta** a las autoridades competentes e informe de cualquier problema.. **¡Aun mejor!** Utilice los datos de monitoreo y los informes de problemas, para mejorar los viajes para el futuro

