

Monitoreo y evaluación de los cerdos transportados

✓ '¿Cómo puedo observar a los animales durante el transporte y en las paradas?'

Los principales puntos a tener en cuenta durante el transporte, descansos y a la llegada:

1



¿Están calmados y tranquilos los animales?

Los animales deben estar tumbados y no vocalizar, llorar y/o luchar

2



Observe la posición de los cerdos

¿Están de pie, tumbados? Cuando hace calor, los cerdos utilizarán todo el espacio. Cuando haga frío, los animales se apiñan

3



Durante las pausas del viaje, ¿escuchas a los animales tosiendo?

4



¿Están jadeando los cerdos?

En climas cálidos, éste es un claro indicador de la necesidad de ajustar la ventilación


5



¿Están limpios los animales durante el viaje?

Esto incluye la presencia de sangre, espuma en la boca, secreción...

6



Aptitud de los cerdos durante el transporte

¿Son todos los cerdos aptos para el transporte? Véase "Directrices prácticas para evaluar la aptitud para el transporte de cerdos"

✓ Comprobación rápida del camión en cada parada



LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ Regulación de ventiladores y persianas laterales
- ✓ Sistema de bebederos
- ✓ Control de temperatura en la cabina y sonda en el camión
- ✓ Alarmas
- ✓ Cámara de video, si está disponible

‘¿Qué debería hacer?’

Efecto adverso	Observaciones	Acción
Hambre	<i>Pérdida de peso</i>	Los cerdos no deben ser alimentados en el camión, ya que pueden marearse. O bien esperar hasta el destino final o descargar los cerdos durante 24 horas para alimentarlos. Controlar los bebederos
Deshidratación	<i>Sed, piel arrugada, mucosas congestionadas</i>	Proporcione agua fresca, no demasiado fría. Los cerdos deben tener acceso permanente al agua durante el viaje
Falta de comodidad en el descanso	Cerdos sucios, los animales permanecen de pie todo el tiempo, sin animales tumbados	<ul style="list-style-type: none"> • Añadir material de cama • Ajuste el tamaño de los lotes según los cerdos transportados • Adapte la ventilación regulando la ventilación forzada y/o la entrada de persianas laterales
Poca ventilación	<i>Hiperventilación inusual de cerdos con boca abierta y frecuencia respiratoria rápida</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la ventilación y la temperatura interior • Proporcione ventilación suficiente a los cerdos; abra todas las persianas laterales y encienda la ventilación forzada si está disponible • Evite detener el camión en un lugar cálido (por ejemplo, lugar soleado) • Se puede requerir rociado de agua en condiciones muy calientes
Estrés por calor	<i>Jadeo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Abra inmediatamente todas las persianas laterales y conecte la ventilación mecánica si está disponible • Se puede pulverizar de agua si el ambiente es muy caluroso
Estrés por frío	<i>Temblores, color de la piel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca las aberturas y controle la temperatura del interior • Utilice más material de lecho (por ejemplo, serrín) para aumentar el aislamiento del suelo en contacto con los cerdos
Agotamiento	<i>Apatía, resistencia a moverse, postración, colapso, mortalidad</i>	Consulte a un veterinario
Enfermedad	<i>Prostración, colapso, mortalidad, descarga ocular nasal, respiración anormal, diarrea, sangre en las heces</i>	Consulte a un veterinario
Lesión/dolor	<i>Cojera, reticencia a moverse, postura anormal, lesiones de piel, articulaciones y pies hinchados</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte a un veterinario • Trate de separar el cerdo/cerdos herido, de lo contrario descárguelos en el punto más cercano
Facilidad de movimiento	<i>Deslizamiento y caída</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcione agarres en el suelo del camión, la rampa y/o el callejón de, y hacia la pluma de descanso • Reducir la pendiente de la rampa tanto como sea posible • Proporcionar un acceso claro y fácil para el camión hasta el muelle de carga • Maneje los cerdos en grupos y déjelos tiempo suficiente para moverlos con seguridad
Miedo	<i>Vocalizaciones, rechazo, reticencia a moverse</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo tranquilo • Los grupos de cerdos deben mantenerse estables, durante la carga • Compruebe la dirección de la luz, al descargar
Estrés por aislamiento o mezcla	<i>Lesiones cutáneas, peleas</i>	Evite mezclar cerdos que no se conocen entre ellos
Mareo	<i>Los cerdos son muy estresantes y pueden vomitar y morir durante el transporte</i>	Se requiere un período de ayuno antes de la carga y el transporte, con un mínimo de 6 a 12 horas antes de la carga en la finca, pero en todo caso adaptado a la duración del viaje

